

# トラブル集ディング


## ● モニタソフト関連

- ・ setup.exe を実行した場合、Microsoft Data Access Components (MDAC)の更新メッセージを表示しインストールできない。


### 対処方法

SWM-JCL01M (JCL-33A モニタソフト) のインストール画面を例に説明します。


1. 下図のような Microsoft Data Access Components (MDAC)の更新メッセージ画面を表示した場合、[ OK ] ボタンをクリックしてください。




2. 下図のようなメッセージ画面を表示します。[ Close ]ボタンをクリックしてください。




3. Microsoft の Web サイトにアクセスし、mdac\_typ.exe で検索してください。



4. 検索結果から Data Access and Storage Developer Center: MDAC をクリックしてください。



5. MDAC 最新版を画面の手順に従いダウンロードしてください。



6. ダウンロードしたファイルを実行してください。

MDAC を自動的に更新します。

7. MDAC 更新後、再起動のメッセージを表示します。

8. PC を再起動後、再度モニタソフトをインストールしてください。